


电子表格 轮播

轮播控件用于实现在电子表格的指定区域内将多个资源以轮播的方式进行展现的效果。

示例效果

通过“轮播”展示的报表如图：

- 示例效果
- 设置方法
- 设置控件格式
- 调整资源尺寸




设置方法

实现步骤	说明																									
1、新建电子表格	创建的电子表格如图： <table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>产品类别</td><td>产品名称</td><td>销售量</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>斤-TAB控件</td><td>斤-TAB控件</td><td>析-TAB控件(数量)</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		A	B	C	D	1					2	产品类别	产品名称	销售量		3	斤-TAB控件	斤-TAB控件	析-TAB控件(数量)		4				
	A	B	C	D																						
1																										
2	产品类别	产品名称	销售量																							
3	斤-TAB控件	斤-TAB控件	析-TAB控件(数量)																							
4																										

2、插入图形

基于步骤1的电子表格数据分别作柱图、饼图和散点图，如图：




2、插入轮播控件

1) 选中要插入轮播的单元格，在工具栏中选择 **轮播**，如图：



插入轮播控件的sheet页要求有“图形、图片、URL链接、照相机”这些元素，否则在插入轮播控件时弹出“无可用资源”提示框，如图：



2) 设置控件格式。

弹出“设置控件格式”界面，对其进行设置：

- 勾选“自动轮播”，轮播间隔（秒）为“3”；
- 点击 **添加** 按钮，将上述步骤的三个图表都做为目标对象；
- 选择位置为“固定”；
- 轮播内容懒加载设置选择“激活时加载”；
- 控件样式勾选“显示切换按钮”、“显示分页器”，并且分页器方向选择“横排靠底”，如图：

设置控件格式

×

常规

外观

☒ 自动轮播

轮播间隔（秒）：

3

轮播列表

ECharts1

▼

ECharts2

ECharts3

添加

删除

上移

下移

位置

☒ 固定

☐ 随单元格扩展

轮播内容懒加载设置（URL链接）

☒ 激活时加载

☐ 立刻加载

☐ 延时加载


确定

取消




3、调整资源尺寸

设置控件格式后，弹出“调整资源尺寸”界面，选择“跟选择资源一致”，选择“Echarts1”，如图：



4、保存查看

预览效果如图：



设置控件格式

设置控件格式有2个分类页，如图：

设置控件格式

×

常规

外观

☒ 自动轮播

轮播间隔（秒）：

3

轮播列表

ECharts1

ECharts2

ECharts3

添加

删除

上移

下移

位置

☒ 固定

☐ 随单元格扩展

轮播内容懒加载设置（URL链接）

☒ 激活时加载

☐ 立刻加载

☐ 延时加载



确定

取消

各设置项说明如下：


设置项		说明
常规	自动轮播	设置控件自动轮播。 ⚠ 1) 勾选“自动轮播”，轮播间隔时间为“0”秒，控件不自动轮播。 2) 勾除“自动轮播”，则需设置外观“显示切换按钮”或“显示分页器”，才能手动轮播。
	轮播间隔（秒）	表示自动轮播时，播放下一个图表的时间间隔。
	轮播列表	表示图表轮播的顺序，按照从上到下的顺序轮播。

	添加	添加轮播图表。 点击 添加 按钮，依次添加该sheet页的图表。可通过点击轮播图表的 ，选择轮播图表，如图： 设置控件格式 常规 外观 ☒ 自动轮播 轮播间隔（秒）： 0 轮播列表 ECharts1 ECharts1 ECharts2 ECharts3 点击倒三角，选择轮播图表 添加 删除 上移 下移 位置 ☒ 固定 ☐ 随单元格扩展 轮播内容懒加载设置（URL链接） ☒ 激活时加载 ☐ 立刻加载 ☐ 延时加载 确定 取消
--	----	---

外观	控件样式	显示切换按钮	在图表左右两侧的箭头显示切换按钮，用于手动轮播，如图： 
	显示分页器	横排靠底	分页器是小圆点的形式，点击分页器，用于手动轮播。 勾选“显示分页器”，分页器方向选择“横排靠底”，效果如图： 

竖排
居右

勾选“显示分页器”，分页器方向选择“竖排居右”，效果如图：



⚠️

“切换按钮”与“分页器”且分页器方向为“竖排居右”不能同时显示。

调整资源尺寸

设置控件格式后，弹出“调整资源尺寸”界面，对资源尺寸进行设置。

调整资源尺寸

统一大小

宽：

高：

跟选择资源一致

swiper1(占位图)

ECharts1

ECharts2

ECharts3

确认

取消


各设置项说明如下：

设置项	说明
统一大小	输入“宽”和“高”设置控件的大小。

跟选择资源一样

swiper1（占位图）

swiper1（占位图）指所选资源或鼠标所选区域在电子表格中的空间。
选中某个单元格，设置控件的大小与swiper1（占位图）的大小一致，则控件的大小为该单元格，如图：



当选多个资源时，swiper1（占位图）第一个选中资源。

其他资源

设置控件的大小与所选资源的大小一致，效果如图：

