

导出资源

概述

“导出资源”指把系统中的资源导出、迁移。如：在开发服务器上导出要迁移到生产服务器上的资源。

该功能与 [导入资源](#) 配合使用，常用于开发机与生产机系统间资源文件的迁移。

导出资源时最好使用 [添加报表依赖的资源](#) 。

- 概述
- 功能入口
- 界面介绍
- 添加报表依赖的资源
- 同时导出资源权限
- 导出数据源包含数据行权限
- 导出资源自动勾选下级节点
- 依赖资源导出情况

功能入口

1、选择系统快捷菜单 **系统运维** ，或者选择“系统导航栏”的 **系统运维** ，如图：



2、选择“系统运维”界面主菜单 **导出资源** ，如图：



界面介绍

导出选择

×

选择需要导出的资源，必须有“查看”权限的资源才可以导出

>  指标模型

>  自助ETL

>  作业流

>  ETL自动化

>  数据连接

>  业务主题

>  数据集

>  数据挖掘

>  分析报表

>  公共空间

资源搜索区

输入资源名称: * |

搜索(S)

🔍

资源名称	类型	路径

添加依赖资源(A)

☐ 同时导出资源权限

☐ 导出数据源或数据模型包含数据行权限

导出关联区

确定(O)

取消(C)

“导出选择”窗口主要分为以下几个区域：

- 可选资源区：该区主要列出了所有可导出的资源。
- 资源搜索区：该区用于对资源进行模糊或精确搜索，只需要在搜索文本框中输入字段，单击 **搜索** 按钮后，结果显示在下面。
- 导出关联区：该区用于控制导出的资源是否包含关联的资源 and 相关的权限。主要包含 [添加报表依赖的资源](#)、[同时导出资源权限](#)、[导出数据源包含数据行权限](#)。

添加报表依赖的资源

添加报表依赖的是指添加导出资源依赖的资源（血统分析中的资源）添加进来。主要用于当导出某些资源时，往往需要把其关联依赖的资源也导出来。

1、我们选择公共空间资源“自助仪表盘”，然后点击 **添加依赖资源(A)**，如图：

导出选择

×

选择需要导出的资源，必须有“查看”权限的资源才可以导出

▼ ☐ system

▼ ☐ 分析报表

☐ 查看用户所有功能

☒ 查看用户所有权限

☐ 资源访问次数统计表

☐ 资源访问次数明细表

☐ 最大会话数分析

☐ Eagle门户首页

☐ SQL映射表

☐ 内存告警日志

输入资源名称: *

搜索(S)

🔍

资源名称	类型	路径
------	----	----

添加依赖资源(A)

☐ 同时导出资源权限 ☐ 导出数据源或数据模型包含数据行权限

添加报表所引用到的视图、参数及数据源

确定(O)

取消(C)

2、则会弹出“选择引用的资源”窗口，列出自助仪表盘依赖的资源，可以根据需要勾选需要的资源将其导出，如图：

选择引用的资源

×

选择引用到的资源，必须有“查看”权限的资源才可以导出

	资源名称	类型	路径
<input checked="" type="checkbox"/>	SYSTEM知识库	关系数据源	数据连接\
<input checked="" type="checkbox"/>	用户	[?] 参数	公共设置\参数定义\system\
<input checked="" type="checkbox"/>	用户组	[?] 参数	公共设置\参数定义\system\
<input checked="" type="checkbox"/>	资源类型	[?] 参数	公共设置\参数定义\system\

确定(O)


取消(C)

3、点击 **确定** 后，则在“导出选择”界面的资源目录区勾选依赖的资源，再点击 **确定** 按钮，则把勾选的资源导出，以xml格式保存在本地。



同时导出资源权限

勾选 **同时导出资源权限** 则会把选择导出资源的自定义的资源权限导出，继承的权限是不导出的，只导出当前资源设置的权限。如图：



我们可以通过选中资源，其更多操作中选择 **资源授权**，进入查看资源的资源权限。

其中“父项继承”表示权限是继承于父目录的，此权限不会被导出。“设置权限”中的权限是当前资源设置的权限，可被导出。



勾选 **同时导出资源权限** 并导出后，则导出的xml文件在导入时会出现资源权限节点，如图：

导入选择

请上传文件: *

选择文件

 migrate (5).xml

关系数据源设置(D)

反选

全不选

全选

仅选可导入的

仅选无冲突的

名字	别名	类型	路径	备注	导入
首页	首页	自助仪表盘	分析报表/		<input checked="" type="checkbox"/>
资源权限	资源权限	资源权限			<input checked="" type="checkbox"/>

确定(O)

取消(C)


把资源和其权限导入另外的服务器如服务器A后，若服务器A中包含导入权限的用户、角色、用户组等，则会在资源权限中显示出来，若不包含则显示为Deleted的资源。



此项只是导出资源权限，并不会导出系统中的用户、角色等信息。


导出数据源包含数据行权限

勾选**导出数据源包含数据行权限**，则会把数据源的设置好的数据行权限导出。



导出资源自动勾选下级节点

对于导出资源的时候，需要导出的资源比较多，一个个勾选报表资源明显不适合，要如何做到默认勾选下级节点呢？

若是需要自动添加下级节点，可通过点击更多操作  弹出标签进行选择是否需要默认勾选下级节点：

选择需要导出的资源，必须有“查看”权限的资源才可以导出

指标模型

自助ETL

作业流

ETL自动化

数据连接

业务主题

数据集

数据挖掘

分析报表

公共空间

选择下级子节点

选择下级所有子节点

取消选择下级子节点

取消选择下级所有子节点

输入资源名称: *

搜索(S)

⌵

资源名称	类型	路径
------	----	----

添加依赖资源(A)

☐ 同时导出资源权限

☐ 导出数据源或数据模型包含数据行权限

确定(O)

取消(C)

依赖资源导出情况

导出资源时，可依赖资源是否导出的详情说明如下：

- 1、报表级别间的资源依赖导出情况：
- 当透视分析数据来源于即席查询时，即席查询支持作为依赖资源导出。

当电子表格数据来源于透视分析时，透视分析支持作为依赖资源导出。

当页面来源于各类型报表资源时，各报表资源支持作为依赖资源导出。
- 2、报表级别资源引用其它资源，这些资源依赖导出的情况：
- 支持作为依赖资源导出的有：数据集、数据源、业务主题、计算字段、过滤器、业务视图、参数、脱敏规则、转换规则、宏资源包、页面布局、页面主题、图形主题、地图配色、值域范围。

目前暂时不支持作为依赖资源导出的有：数据格式、用户属性、告警设置、MDX模板、电子表格模板、
- 3、不存在依赖关系，需独立导出的资源：地图区域、函数列表、计划任务、系统选项、用户管理。