

通过Excel导入同步用户

1. 说明

Smartbi 提供导入EXCEL信息实现用户信息同步功能。

- 1. 说明
- 2. 实现步骤对应应在t_group_user表中的增加相关记录。

2. 实现步骤对应应在t_group_user表中的增加相关记录。

1、参考 导入用户信息，准备需要导入的用户信息文件。

下面对模版文件进行详细说明：该文件有三个sheet页，分别为：用户、组、角色，以下分别从用户、组、角色三方面介绍导入信息该如何填写。

(1) 用户，格式如下：

E25							
	A	B	C	D	E	F	G
1	注意：请保证用户ID和用户名称的唯一性！						
2	用户ID	用户名称	用户别名（可选）	用户密码	用户描述（可选）	是否启用（1为启用，0为禁用）	用户所属组ID（多个组用半角符;分隔）
3							用户角色（多个角色用半角符;分隔）

- 用户ID：必填项，内容可随意定义，但必须保证其唯一性。对应t_user表中的c_userid。
- 用户名称：必填项，登录名称，必须保证其唯一性。对应t_user表中的c_username。
- 用户别名：别名，对应t_user表中的c_useralias。
- 用户密码：密码，对应t_user表中的c_userpwd。
- 用户描述：描述。对应t_user表中的c_userdesc。
- 是否启用：该用户是否可以正常使用系统。1为启用、0为禁用，若不填写，则默认为禁用。对应t_user表中的c_isenabled。
- 用户所属组ID：用户所在组的组ID，此ID需要与“组”sheet页中的组ID对应，多个组用半角符号;分隔。若不填写，则默认为根组。该属性对应应在t_group_user表中增加相关记录。
- 用户角色：用户所拥有的角色ID，此ID需要与“角色”sheet页中的角色ID对应，多个角色用半角符号;分隔。对应应在t_user_role表中增加相关记录。

(2) 用户组，格式如下：

E24						
	A	B	C	D	E	F
1	注意：请保证组ID和组名称的唯一性！					
2	组ID	组名称	组别名（可选）	描述（可选）	机构编号（可选）	父组ID
3						

- 组ID：必填项，内容可随意定义，但必须保证其唯一性。对应t_group表中的c_groupid。
- 组名称：必填项，名称，必须保证其唯一性。对应t_group表中的c_groupname。
- 组别名：别名，对应t_group表中的c_groupalias。
- 组描述：描述。对应t_group表中的c_groupdesc。
- 机构编号：对应t_group表中的c_orgid。
- 父组ID：对应t_group表中的c_pgroupid。

(3) 角色，格式如下：

B8				
	A	B	C	D
1	注意：请保证角色ID和角色名称的唯一性！			
2	角色ID	角色名称	角色别名（可选）	角色描述（可选）
3				角色所属组ID（可选）

- 角色ID：必填项，内容可随意定义，但必须保证其唯一性。对应t_role表中的c_roleid。
- 角色名称：必填项，名称，必须保证其唯一性。对应t_role表中的c_rolename。
- 角色别名：别名，对应t_role表中的c_rolealias。
- 角色描述：描述。对应t_role表中的c_role_desc。
- 角色所属组ID：对应t_role表中的c_groupid。若此项不填写，系统自动把角色创建在根组下。

2、在系统运维-》用户管理-》导入用户信息中导入修改后的Excel表

