

透视分析-界面介绍

- 工具栏介绍

任选其一入口，如在“分析展现”界面主菜单选择 **透视分析**，通过 [新建透视分析](#) 功能进入到透视分析定制界面：



该界面主要分为如下五个区：

区域	说明	参考章节
选择区	该区是以“业务主题”为数据来源特有的一个区域，它以树的形式分别组织可选字段和过滤器。 通过勾选的方式选择字段或过滤器：字段以报表行头或列头的方式组织，过滤器通常作为条件存在。	字段选择 条件选择
待选列区	该区集合了透视分析用到的字段，其中勾选的字段展现在报表中，未勾选的字段可通过执行维度钻取展现。	待选列
行列度量区	该区用于组织已选择的字段列表，以及当前透视分析中行区、列区、度量区展现的字段及字段操作入口。	行列度量设计
报表展示区	该区用于以报表形式构建并展现所选字段和过滤器：显示了报表的所有元素及设计效果，且支持相应的操作。	报表设计
工具栏	该区集合了当前透视分析的报表元素设计、视图显示等功能按钮。	

工具栏介绍

工具栏从左至右的各功能按钮说明如下：

按钮	名称	说明	参考章节

	刷新	<p>用于刷新当前透视分析数据。</p> <p>用于控制修改报表或切换参数时是否自动刷新数据。默认勾选启用，可通过 系统选项-透视分析 中的对应设置项来控制。</p> <div><div><input checked="" type="checkbox"/> 切换参数自动刷新</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 修改报表自动刷新</div></div> <ul style="list-style-type: none">切换参数自动刷新：设置切换参数后是否自动刷新组件；修改报表自动刷新：设置修改报表后是否自动刷新组件。 <p>1、报表保存后，“刷新”的状态即为私有，再次打开报表，“刷新”使用上次的保存值。</p> <p>2、在属性中修改字段宽度后，可立刻生效，不受设置项控制。</p> <div><div></div><div>在不设置刷新的情况下，在透视分析中勾选字段后，无法显示报表数据，需要手动刷新才能显示并在表格区域进行的交互设置。</div></div>	
	保存	用于保存当前透视分析到指定目录。	
	另存为	用于另存当前透视分析到指定目录。	
	添加到收藏夹	用于将当前透视分析添加到当前用户收藏夹。	我的空间
	添加图形	用于为当前透视分析添加图形的元素来展现数据。	ECharts 图形
	显示左侧资源树	用于设置显示/隐藏“选择区”。	
	显示字段选择面板	用于设置显示/隐藏“行列度量区”。	
	视图	通过勾选的方式设置“报表展现区”显示的报表元素。	
	报表设置	用于对当前透视分析的表属性、字体、背景色、表头、表尾的设置。	报表设置
	参数设置	用于对当前透视分析条件面板中的参数进行相关设置。	参数设置 参数布局
	导出	<p>用于将当前透视分析导出到本地，支持导出的格式有：TXT、CSV、PDF、WORD、EXCEL。</p> <ul style="list-style-type: none">查询结果总行数：报表查询结果总行数。导出结果查询：“全部”导出全部查询结果；“部分”结合“导出行数”设置进行导出。	

设置导出WORD参数

查询结果总行数：

829

导出查询结果：

全部

导出行数：

全部

部分

数值导出类型：

显示值

导出内容：

导出所有页的表格

导出使用缓存：

否

注意：

1、将以展开所有数据的方式进行导出！

2、导出最大限制数为 65535 条，超出限制数的记录不进行导出！

在线导出

取消(C)

● 数值导出类型：“真实值”导出数据的真实值；“显示值”导出数据的显示值，如数据格式、转换规则等。

设置导出WORD参数

查询结果总行数：

4

导出查询结果：

全部

导出行数：

数值导出类型：

显示值

导出内容：

真实值

显示值

导出使用缓存：

否

注意：

1、将以展开所有数据的方式进行导出！

2、导出最大限制数为 65535 条，超出限制数的记录不进行导出！

在线导出

取消(C)

● 导出内容（导出TXT、CSV无此设置项）：“按页导出可见内容”逐页导出报表的内容，包含报表中的图形；“导出所有页的表格”导出报表所有页的内容，不包含报表中的图形。

设置导出WORD参数



查询结果总行数:	829
导出查询结果:	全部
导出行数:	
数值导出类型:	显示值
导出内容:	导出所有页的表格
导出使用缓存:	按页导出可见内容
	导出所有页的表格

注意:

- 1、将以展开所有数据的方式进行导出!
- 2、导出最大限制数为 65535 条, 超出限制数的记录不进行导出!

在线导出

取消(C)

- 导出使用缓存: “是”使用导出缓存, 不需重新查询SQL获取数据; “否”不使用导出缓存, 重新获取数据。

设置导出WORD参数



查询结果总行数:	829
导出查询结果:	全部
导出行数:	
数值导出类型:	显示值
导出内容:	导出所有页的表格
导出使用缓存:	否
	是
	否

注意:

- 1、将以展开所有数据的方式进行导出!
- 2、导出最大限制数为 65535 条, 超出限制数的记录不进行导出!

在线导出

取消(C)

- 导出分隔符 (导出TXT才有此设置项): 导出TXT文件的分隔符。
- 导出模式 (导出TXT、CSV才有此设置项): “标准模式”以excel格式导出; “添加Tab制表符, 避免EXCEL格式”字符串前面添加一个tab符导出。

设置导出TXT参数




查询结果总行数:	4
导出查询结果:	全部
导出行数:	
导出分隔符: *	,
导出模式:	标准格式
数值导出类型:	标准格式
导出编码类型:	GBK
导出使用缓存:	否
分页导出	<input checked="" type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 是

注意:

- 1、将以展开所有数据的方式进行导出!
- 2、当单元格超过 2000000 时, 建议使用分页导出。分页导出时, 将会将列区字段转为行区显示, 且不导出行列区的分类汇总!

在线导出

取消(C)



- 导出编码类型 (导出TXT、CSV才有此设置项): 导出文件的字符集编码类型。

- 1) 若导出的TXT或CSV文件需要在 [加载Excel数据](#) 功能中使用, 则编码必须设置为“UTF-8”。
- 2) 导出的是CSV文件且字符集编码为“UTF-8”时, 若该文件需要通过Excel工具打开, 必须勾选上设置项“插入BOM”, 否则显示乱码。如下图所示:

设置导出CSV参数

查询结果总行数:

829

导出查询结果:

全部

导出行数:

导出模式:

标准格式

数值导出类型:

显示值

导出编码类型:

UTF-8

☒插入 BOM

导出使用缓存:

否

分页导出

☒否 ☐是

注意:

1、将以展开所有数据的方式进行导出!

2、当单元格超过 2000000 时, 建议使用分页导出。分页导出时, 将会将列区字段转为行区显示, 且不导出行列区的分类汇总!

在线导出

离线导出

取消(C)

● 分页导出（导出TXT、CSV才有此设置项）：“否”导出所有页，不进行分页导出；“是”将列区字段转为行区字段，去除合计值导出。

设置导出TXT参数

查询结果总行数:

829

导出查询结果:

全部

导出行数:

导出分隔符: *

,

导出模式:

标准格式

数值导出类型:

显示值

导出编码类型:

GBK

导出使用缓存:

否

分页导出

☒否 ☐是

注意:

1、将以展开所有数据的方式进行导出!

2、当单元格超过 2000000 时, 建议使用分页导出。分页导出时, 将会将列区字段转为行区显示, 且不导出行列区的分类汇总!

在线导出

取消(C)

● 行头分组合并（导出EXCEL才有此设置项）：“是”导出内容的行头部分，分组合并单元格；“否”导出内容的行头部分，以列表形式展示（即不合并单元格）。

		<div><div>设置导出EXCEL2007参数</div><div><div>查询结果总行数：76</div><div>导出查询结果：全部</div><div>导出行数：</div><div>数值导出类型：真实值</div><div>导出内容：按页导出可见内容</div><div>导出使用缓存：是</div><div>行头分组合并：<input checked="" type="radio"/>是 <input type="radio"/>否</div></div><div><div>注意：</div><div>1、将以展开所有数据的方式进行导出！</div><div>2、导出最大限制数为 20000 条，超出限制数的记录不进行导出！</div><div>3、当总行数为未知或导出行数超出两万行时，不支持行头分组合并导出！</div></div><div><div>在线导出</div><div>离线导出</div><div>取消(C)</div></div></div> <div><div>注意</div><div>当总行数为未知或导出行数超出两万行时，不支持行头分组合并导出。</div></div>	
	打印	用于将当前透视分析打印成纸质材料。	
	耗时分析	查看当前报表执行各个功能的操作时间记录、所耗的时间等信息。	耗时分析
	过滤器关系	用于设置当前透视分析中各过滤器间的逻辑关系。	过滤器关系
	告警	用于为当前透视分析设置告警。	告警设置
	个人参数	<div>该功能按钮只在当前透视分析中含有参数元素（即拖拽了字段或过滤器到报表区）时才会被激活显示。</div> <div>该功能只对当前登录用户有效，可以实现：保存当前参数组合记录，再次打开报表时快速获取指定参数组合记录项并刷新数据。</div> <div><div>注意</div><div>需要先保存透视分析资源，工具栏才会显示个人参数按钮。</div></div>	个人参数示例



在10.5 版本中，透视分析作为报表时不支持数据快查。

在分析展现中，透视分析资源的右键菜单中屏蔽了“数据快查”功能。