

# 卸载SmartbiMPP高速缓存库

本章介绍如何卸载 SmartbiMpp 服务。

- 1. 卸载 单机版SmartbiMpp
- 2. 卸载 SmartbiMpp 分布式集群

## 1. 卸载 单机版SmartbiMpp

- ① 使用SSH工具登陆Linux服务器;
- ② 停止 SmartbiMpp 服务;

```
systemctl stop clickhouse-server
```

- ③ 卸载 SmartbiMpp 服务;

1) 查看部署 SmartbiMpp 的服务:

```
rpm -qa | grep clickhouse
```

```
[root@smartbi-1 mpp]# rpm -qa | grep clickhouse
clickhouse-server-common-19.4.2.7-1.el7.x86_64
clickhouse-client-19.4.2.7-1.el7.x86_64
clickhouse-common-static-19.4.2.7-1.el7.x86_64
clickhouse-server-19.4.2.7-1.el7.x86_64
```

2) 卸载部署的 SmartbiMpp 服务:

```
rpm -e --nodeps clickhouse-client-19.4.2.7-1.el7.x86_64
rpm -e --nodeps clickhouse-server-19.4.2.7-1.el7.x86_64
rpm -e --nodeps clickhouse-server-common-19.4.2.7-1.el7.x86_64
rpm -e --nodeps clickhouse-common-static-19.4.2.7-1.el7.x86_64
```



### 注意事项

rpm -e 卸载rpm安装包命令, --nodeps 忽略软件包依赖关系

- ④ 关闭防火墙开放的 SmartbiMpp 相关端口:

关闭端口: 9000,8123

```
firewall-cmd --zone=public --remove-port=9000/tcp --permanent
firewall-cmd --zone=public --remove-port=8123/tcp --permanent
```

配置完以后重新加载firewalld, 使配置生效

```
firewall-cmd --reload
```

如需重新部署 SmartbiMpp 服务, 可参考 [部署 SmartbiMpp 高速缓存库](#)

## 2. 卸载 SmartbiMpp 分布式集群

参考 SmartbiMpp 单机卸载方法, 在部署 SmartbiMpp 分布式集群的服务器中操进行操作即可。