

分类汇总

分类汇总是指对当前多维分析中各维进行汇总计算的一类分析方法。除了点击工具栏上 **分类汇总** 按钮进行维度分类汇总设置外，也可以通过表格操作选择进行快捷设置。具体参考 [分类汇总快捷方式](#) 章节。

每页 100 行 < 1 >

国家	地区	销售量					时间·合计 ▶
		2016年					
		2016年1季度	2016年2季度	2016年3季度	2016年4季度		
中国	华东	2,078	2,321	2,402	2,761	9,562	
	华北	2,427	2,101	2,161	2,107	8,796	
	华南	4,121	3,875	4,000	4,728	16,724	
商店·合计		8,626	8,297	8,563	9,596	35,082	

操作入口：单击工具栏中的 **分类汇总** 按钮，弹出“分类汇总”对话框。

分类汇总 ×

添加(A) 清空格式

名称*	层次结构*	汇总方式*	优先级	数据格式	操作
商店·合计	商店 ▼	合计 ▼	2	▼	🗑️
时间·合计	时间 ▼	合计 ▼	2	▼	🗑️

↑ 删除

↓ 删除

确定(O) **取消(C)**

- 添加：单击“分类汇总”对话框中的 **统计** 按钮，添加一个新的汇总。
- 删除：单击“分类汇总”对话框中“操作”区的 **删除** 按钮，删除当前汇总信息。
- 清空格式：清除已经设置好的格式。

“分类汇总”对话框的设置项说明如下：

设置项	说明
名称	设置当前汇总的名称。默认为“汇总+序号”的命名。

层次	设置当前汇总针对的维。
汇总方式	<p>设置当前汇总的方式，主要支持的汇总方式有：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 合计：表示在汇总范围内所有数据求和。 • 平均值：表示在汇总范围内所有数据的平均值。 • 最大值：表示在汇总范围内所有数据中的最大值。 • 最小值：表示在汇总范围内所有数据中的最小值。
优先级	设置当前汇总执行的优先级，值越大，则优先取值。该项通常在同一单元格中存在多个汇总规则时设置。
数据格式	设置当前汇总数据结果的数据类型及数据格式。供选择的数据格式在“ 数据格式 ”中设置。
操作	提供删除当前汇总记录和删除当前汇总数据格式的操作。

说明：

- 分类汇总追加在表格的末尾，如果表格上设置了分页显示，则只显示在最后一页。
- 存在跨层的维成员时，分类汇总只对最顶层的维成员进行汇总计算。
- 不同数据类型汇总规则：浮点型+整型=浮点型。
- 分类汇总是对数据库中的数据进行汇总，因此数据格式对汇总不生效。
- 分类汇总项参与排序。
- 钻取、展开收起操作对分类汇总生效。