

系统监控-监视


- 操作说明
 - 停止监控
 - 清空
 - 导出
 - 导入
 - 执行垃圾回收

监视页面以图形方式列出Smartbi服务JVM的CPU、内存以及会话数，该页面每2秒更新一次数据。



操作说明

在监视页面上，可以进行“停止监控”、“清空”、“导出”、“导入”、“执行垃圾回收”等操作，细节说明在下方。



停止监控

系统默认启动后自动进行监控，可点击该按钮停止监控。

不建议停止监控，否则出现性能问题时无法得知服务器CPU与内存最近一段时间的使用信息从而难以定位问题。

系统自动监控的设置位于 **系统运维 > 系统选项 > 公共设置** 中，可设置停止自动监控。

🏠 导航 | 系统选项 x

公共设置

用户管理

自助仪表盘

灵活分析|即席查询

多维分析

电子表格

透视分析

性能优化

水印设置

微信设置

钉钉设置

指标模型

移动端

添加表时使用注释作为别名：

是

否

初始值(是)

恢复初始值

单个跳转目标是否弹出菜单：

是

否

初始值(否)

恢复初始值

系统启动后自动定时导出线程信息：

是

否

初始值(是)

恢复初始值

系统启动后自动定时导出性能监控信息：

是

否

初始值(是)

恢复初始值

单个一级TAB页是否显示：

是

否

初始值(否)

恢复初始值

Excel2007最大导出行数：

20000

初始值(20000)

恢复初始值

Excel2007保护工作簿：

是

否

初始值(否)

恢复初始值

DEMO数据源的IP地址：初始值(自动获取IP)

恢复初始值

报表耗时分析：

开启

关闭

初始值(关闭)

恢复初始值

是否获取总行数：

是

否

初始值(是)

恢复初始值

自定义周开始时间设置：

星期日

初始值(星期一)

恢复初始值

停止监控后，“监视”界面的 **停止监控** 按钮会自动转变为 **开始监控** 按钮，可点击该按钮重新开始监控。

启动时间：运行时间：

开始监控

清空

导出

导入

执行垃圾回收

CPU

CPU使用情况：垃圾回收活动：

内存

[堆] 提交值： 字节 已使用： 字节 最大值： 字节 [PermGen] 提交值： 字节 已使用： 字节 最大值： 字节

会话


在线用户数：

清空

点击 **清空** 按钮，可清空监控过程中保存的信息。

导出

点击 **导出** 按钮，会以压缩包的形式导出监控过程中保存的信息。



导入

通过 **导出所有** 按钮保存下来的压缩包文件，解压之后，可选择 **导入** 按钮选择解压后的文件夹中的“realtime.log”，将监控信息显示在界面中。

执行垃圾回收

点击 **执行垃圾回收** 按钮，可以手动执行JVM垃圾回收。