

系统监控-网络

- [使用说明](#)

网络页面用于监控指定会话的前后端信息。

服务器: 设置

会话: admin [2022-02-18 11:11:50]

刷新 过滤:

停止监控 导入 导出 清空 清空所有

当前服务器

导出所有

概述

监视

线程

性能

网络

日志

RC	Method	Path	Start	Duration	Size
200	POST	/smartbi/vision/RMIServlet	02-18 13:46:37	2 ms	44 bytes
200	POST	/smartbi/vision/RMIServlet	02-18 13:46:37	1 ms	91 bytes
200	POST	/smartbi/vision/RMIServlet	02-18 13:46:37	5 ms	531 bytes
200	POST	/smartbi/vision/RMIServlet	02-18 13:46:37	14 ms	67 bytes
200	POST	/smartbi/vision/noop.jsp	02-18 13:46:54	1 ms	26 bytes
200	POST	/smartbi/vision/noop.jsp	02-18 13:47:07	1 ms	26 bytes
200	POST	/smartbi/vision/RMIServlet	02-18 13:47:07	11 ms	69 bytes
200	POST	/smartbi/vision/RMIServlet	02-18 13:47:37	7 ms	69 bytes

使用说明

在遇到一些情况，比如报表慢，或者导出乱码等情况下，可以通过网络页面录制前后端通信，进行检查，或者将录制的前后端通信内容导出，发回给思迈特进行分析。

一般步骤如下：

- 1、在遇到报表慢等情况时，进入 **用户名称 > 系统监控 > 网络**。
- 2、点击“开始监控”按钮。

服务器: 设置

会话: 请选择...

刷新 过滤:

开始监控 导入 导出 清空 清空所有

当前服务器

导出所有

概述

监视

线程

性能

网络

日志

RC	Method	Path	Start	Duration	Size
----	--------	------	-------	----------	------

- 3、由于同时有多个会话，选择要监控前后端请求的会话，则下方会显示该会话的前后端通信。

服务器: 设置

会话: admin [2022-02-18 11:09:09]

刷新 过滤:

当前服务器

导出所有

概述

监视

线程

性能

网络

日志

RC	Method	Path	Start	Duration	Size
200	POST	/smartbi/vision/RMIServlet	02-18 13:50:21	1 ms	44 bytes
200	POST	/smartbi/vision/RMIServlet	02-18 13:50:21	1 ms	92 bytes
200	POST	/smartbi/vision/RMIServlet	02-18 13:50:21	3 ms	507 bytes
200	POST	/smartbi/vision/RMIServlet	02-18 13:50:22	10 ms	69 bytes

- 4、点击左侧的“导出所有”按钮或者右上角“导出”按钮将录制的请求信息导出。

服务器: 设置

当前服务器

导出所有

概述

监视

线程

性能

网络

会话: admin [2022-02-18 11:09:09] 刷新 过滤:

RC	Method	Path	Start	Duration	Size
200	POST	/smartbi/vision/RMIServlet	02-18 13:50:21	1 ms	44 bytes
200	POST	/smartbi/vision/RMIServlet	02-18 13:50:21	1 ms	92 bytes
200	POST	/smartbi/vision/RMIServlet	02-18 13:50:21	3 ms	507 bytes
200	POST	/smartbi/vision/RMIServlet	02-18 13:50:22	10 ms	69 bytes
200	POST	/smartbi/vision/noop.jsp	02-18 13:50:54	2 ms	26 bytes
200	GET	/smartbi/vision/gbk.jsp	02-18 13:51:08	1 ms	571 bytes
200	GET	/smartbi/vision/img/layer/icon.png	02-18 13:51:08	1 ms	12.07 KB
200	POST	/smartbi/vision/RMIServlet	02-18 13:51:22	9 ms	69 bytes
200	POST	/smartbi/vision/noop.jsp	02-18 13:51:22	1 ms	26 bytes

服务器: 设置

当前服务器

导出所有

概述

监视

线程

性能

网络

日志

会话

缓存

垃圾回收活动

会话: admin [2022-02-18 11:09:09] 刷新 过滤: 停止监控 导入 导出 清空 清空所有

RC	Method	Path	Start	Duration	Size
200	POST	/smartbi/vision/RMIServlet	02-18 13:50:21	1 ms	44 bytes
200	POST	/smartbi/vision/RMIServlet	02-18 13:50:21	1 ms	92 bytes
200	POST	/smartbi/vision/RMIServlet	02-18 13:50:21	3 ms	507 bytes
200	POST	/smartbi/vision/RMIServlet	02-18 13:50:22	10 ms	69 bytes
200	POST	/smartbi/vision/noop.jsp	02-18 13:50:54	2 ms	26 bytes
200	GET	/smartbi/vision/gbk.jsp	02-18 13:51:08	1 ms	571 bytes
200	GET	/smartbi/vision/img/layer/icon.png	02-18 13:51:08	1 ms	12.07 KB
200	POST	/smartbi/vision/RMIServlet	02-18 13:51:22	9 ms	69 bytes
200	POST	/smartbi/vision/noop.jsp	02-18 13:51:22	1 ms	26 bytes
200	POST	/smartbi/vision/ExportLogServlet	02-18 13:51:33	8.24 s	0 bytes
200	POST	/smartbi/vision/RMIServlet	02-18 13:51:42	1 ms	59 bytes
200	POST	/smartbi/vision/RMIServlet	02-18 13:51:42	1 ms	57 bytes
200	POST	/smartbi/vision/RMIServlet	02-18 13:51:42	2 ms	109 bytes
200	POST	/smartbi/vision/RMIServlet	02-18 13:51:42	1 ms	1.05 KB
200	POST	/smartbi/vision/RMIServlet	02-18 13:52:22	11 ms	69 bytes
200	POST	/smartbi/vision/noop.jsp	02-18 13:52:54	1 ms	26 bytes
200	POST	/smartbi/vision/RMIServlet	02-18 13:53:22	8 ms	69 bytes
200	POST	/smartbi/vision/noop.jsp	02-18 13:53:22	1 ms	26 bytes

5、点击右上角“导入”按钮可导入网络日志文件。

服务器: 设置

当前服务器

导出所有

概述

监视

线程

性能

网络

会话: admin [2022-02-18 11:09:09] 刷新 过滤: 停止监控 导入 导出 清空 清空所有

RC	Method	Path	Start	Duration	Size
200	POST	/smartbi/vision/RMIServlet	02-18 13:53:54	1 ms	44 bytes
200	POST	/smartbi/vision/RMIServlet	02-18 13:53:54	0 ms	91 bytes
200	POST	/smartbi/vision/RMIServlet	02-18 13:53:54	6 ms	578 bytes

6、点击“停止监控”，停止前后端通信监控。

停止监控 导入 导出 清空 清空所有



由于网络 and 日志由同一个“停止监控”和“开始监控”按钮控制，所以在网络页面点击“开始监控”，则同时会监控日志信息；在网络页面点击“停止监控”，也同时会停止日志信息的监控。反之亦然。