

界面设置

用于更改产品默认登录界面、界面风格。

- 操作入口
- 界面介绍
 - 主界面
 - 登录页面设置
 - 配置页面
 - 自定义样式
 - 示例

操作入口

1、选择系统快捷菜单 **系统运维**，或者选择“系统导航栏”的 **系统运维**，如图：



2、选择“系统运维”界面主菜单 **界面设置**，如图：



界面介绍

界面设置分为 “主界面”、“登录页面设置”、“配置页面”和“自定义样式” 四个页签。

主界面

主界面分为以下两个区域：主界面设置区、效果预览区。



- 主界面设置区：该区主要用于设置界面的标题、布局风格等。
- 效果预览区：该区主要用于预览对界面进行设置后呈现的效果。

“主界面设置区”各设置项说明如下：

设置项	说明
主界面标题	若设置主界面标题为“Smartbi Metrics”，则效果如图：

布局
风格
LOGO
图片

- 默认风格（支持大小LOGO切换）
选择默认风格，默认两个LOGO图片，也支持自行上传LOGO图片。



切换效果如图：



- 传统风格（仅显示大LOGO）
选择传统风格，默认一个大LOGO图片，也支持自行上传LOGO图片。




效果如图：



主题风格

系统提供的主题风格有“默认、蓝色、深色、绿色、红色”及“自定义”。任选一风格，在界面右侧“效果预览区”显示如图：



其中自定义风格根据布局风格的不同而有所差异。

- 当布局风格为默认风格时，可自定义“LOGO背景色、界面主风格色、左侧导航栏背景色、二级标签页背景色”与“资源树背景色”，如图：




- 当布局风格为传统风格时，可自定义“界面主风格色、左侧导航栏背景色、二级标签页背景色”与“资源树背景色”，如图：



登录页面设置



登录页面设置主要分为以下两个区域：登录页面设置区、效果预览区。



- 登录页面设置区：该区主要用于设置登录页标题、LOGO图片、背景图片与界面色彩。
- 效果预览区：该区主要用于预览进行页面设置后所呈现的效果。


“登录页面设置区”各设置项说明如下：

设置项	说明
登录页标题	用于设置登录页的标题。如设置登录页面标题为“欢迎访问Smartbi”，则重新打开登录页面效果如图：

LOGO图片	用于设置登录框的LOGO图片。系统默认LOGO图片即为当前登录框LOGO图片，也支持上传自定义图片。 如下图上传自定义图片： LOGO图片  默认  自定义 建议LOGO尺寸：320 * 40，透明背景的图片 效果如图：  如需更换自定义图片，点击LOGO图片中间的重新上传。 LOGO图片  默认  自定义 建议LOGO尺寸：320 * 40，透明背景的图片
背景图片	用于设置登录页面的背景，支持上传自定义背景图片。任选一背景图片效果如图： 主界面 登录页面设置 配置界面 自定义样式 登录页标题 Smartbi LOGO图片   自定义 建议LOGO尺寸：320 * 40，透明背景的图片 背景图片       默认 无背景图 自定义 界面色彩 #122E31 登录背景颜色 #37b1ff 登录按钮颜色 #000000 登录框颜色 效果预览：

界面色彩

用于设置登录背景色、登录按钮、登录框颜色。如图：



如需重置色彩，点击  实现重置，如图：




 在设置登录背景色时，需先设置“背景图片”为“无图片”，否则设置的背景色将被背景图片遮挡，无法实现预期效果。

配置页面


用于设置Smartbi Config页面的LOGO图片。

系统默认LOGO图片即为当前LOGO图片，也支持上传自定义图片。



登录页面设置区”各设置项说明如下：

设置项	说明
-----	----

LOGO图片	用于设置登录页的标题。如设置登录页面标题为“Smartbi Lite” 主界面 登录页面设置 配置界面 自定义样式 LOGO图片  默认  自定义 建议LOGO尺寸：200 * 30，透明背景的图片 则重新打开登录页面效果如图： 
--------	---

首页LOGO	用于设置config配置页面左上角所显示的logo。如设置首页logo为紫色的“Smartbi” 首页LOGO  默认  自定义 建议LOGO尺寸：230 * 52，透明背景的图片 则重新访问配置页面效果如图： 
--------	--

自定义样式

界面设置支持自定义样式，在自定义样式中使用同名的css选择器设置样式，其样式优先级高于产品内置的样式。

1

格式化代码 示例

保存 重置



自定义样式中支持修改登录框背景颜色，使用了自定义样式后要刷新前端缓存，否则会读取缓存里的样式。

示例

场景：设置系统导航页下方的文字。

实现步骤：

在“界面设置 > 自定义样式”界面中输入如下代码：

🏠 导航 | 界面设置 x

主界面 登录页面设置 配置界面 自定义样式

```
1 .base__copyright-title span,
2 .base__copyright span
3
4 { display: none }
5 .base__copyright-title:after
6
7 { content: "机器学习、预测未来"; }
8 .base__copyright:after
9
10 { content: "2019"; }
```

格式化代码 示例

保存 重置

代码获取：

```
.base__copyright-title span,  
.base__copyright span  
{ display: none }  
.base__copyright-title:after  
{ content: ""; }  
.base__copyright:after  
{ content: "2019"; }
```

效果:

