

电子表格跳转-点击图形传递指标轴数据给目标报表


 该宏示例在 V10.5 上 验证通过

提示：本文档的示例代码仅适用于本文档中的示例报表/场景。若实际报表/场景与示例代码无法完全适配（如报表使用冻结，或多个宏代码冲突等），需根据实际需求开发代码。

- 示例说明
- 设置步骤


示例说明

在电子表格跳转源报表中，点击图形跳转，并将图形中对应的指标轴数据传递给目标报表。




设置步骤


- 1、在[电子表格设计器](#)中创建电子表格，其中点击柱图在sheet1页，并且图形名称为“柱图1”。



2、在左侧资源树中找到跳转源报表，点击更多操作 选择 **编辑宏**，进入“编辑宏”界面。



3、在报表宏编辑界面，在“跳转规则向导”点击更多操作  选择 **新建向导**。



4、进入跳转规则设置区第一页，并填写跳转规则名称。

第一步：选择源资源，并确定源资源链接条件

名称：

跳转

描述：

源资源：

参数来源-指标值

5、点击对象设置：图形在Sheet1页签中，因此标签页选择“Sheet1”。

7	日用品	9132
8	肉/家禽	4199
9	特制品	2990
10	饮料	9534
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		

Sheet1

标签页

Sheet1

表格

☒ 图形

形状

ECharts

柱图1

Filter	过滤类型	条件	运算符
	并且	<根组>	

6、点击对象设置：本示例中属于图形跳转，因此跳转对象选择“图形”，并且通过点击“柱图1”跳转，因此选择“柱图1”。

标签页: Sheet1

☐ 表格

☒ 图形

☐ 形状

☐ ECharts

柱图1

Filter	过滤类型	条件	运算符
	并且	<根组>	

7、进入跳转规则设置区第二页，选择目标报表。

第二步：目标资源参数设置

目标资源: * 参数来源指标轴目标报表 选择资源 ☒ 在新窗口打开 ☐ 在新标签页打开 ☒ 显示工具栏 ☒ 自动刷新

8、设置参数传递：目标报表中参数“销售量小于”数据来源于源报表中对应柱子的数据，因此选择“指标轴”。

第二步：目标资源参数设置

目标资源: * 参数来源指标轴目标报表 选择资源 ☒ 在新窗口打开 ☐ 在新标签页打开 ☒ 显示工具栏 ☒ 自动刷新

参数的名称	参数类型	参数来源	参数值
销售量小于	INTEGER	指标轴	指标轴

9、保存跳转规则，查看效果。

点击跳转源数据：

参数来源-指标值



跳转目标报表如下：

销售量小于

9132

参数来源-指标值 目标报表

产品	数量	单价
QQ糖	283	58.02
鲍鱼	203	228
饼干	123	18
橙汁	223	18
大虾	323	76
鹅	253	28.23
果酱	255	29.7
核桃酥	223	22.03
鸡蛋	123	212
酱油	273	54.02
可乐	263	11.2
沐浴露	263	20
生抽	723	27.02
洗衣服	237	12
小米	243	28.45
燕麦	253	138.3

