


# 电子表格 滑动条



## 示例效果



通过“滑动条控件”展示的报表如图：



- 示例效果
- 设置方法
- 设置控件格式








## 设置方法



| 实现步骤      | 说明                                                                                                                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、定义参数    | <p>数据模型中对参数-区域进行设置</p>  <p>数据模型参数定义方法请参考文档<a href="#">数据模型-参数应用</a></p> |
| 2、插入滑动条控件 | <p>选中要插入控件的单元格，在工具栏选择 <b>滑动条</b> 控件，如图：</p>                            |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3、设置控件格式    | <p>设置控件格式。</p> <p>进入“设置控件格式”界面，进行如下设置：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 类型：列表型；</li><li>• 标签：显示；</li><li>• 显示刻度和文字；</li><li>• 数据来源：参数“发货区域”；</li><li>• 影响目标：参数“发货区域”；</li><li>• 位置：固定。</li></ul>  |
| 4、对控件进行美化调整 | <p>调整控件的外观、大小、位置等。拖拽控件选中状态下的四周显示的圆圈，用于调整控件的大小，如图：</p>                                                                                                                                                      |
| 5、保存查看      | <p>预览效果如图：</p>                                                                                                                                                                                            |

## 设置控件格式

|     |    |
|-----|----|
| 设置项 | 说明 |
|-----|----|

|                                                                                     |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                     |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 常规                                                                                  | 数值型                                                                               | 滑动条设置                                                                                | 步长                                                                                  | 指每次移动的刻度数。 |  |
|                                                                                     |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                     |            |  |
|                                                                                     | 步长为1                                                                              |                                                                                      | 步长为3                                                                                |            |  |
|                                                                                     |  |                                                                                      |  |            |  |
|                                                                                     | 标签                                                                                | 设置标签显示或不显示。                                                                          |                                                                                     |            |  |
|                                                                                     |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                     |            |  |
|                                                                                     | 标签显示                                                                              |                                                                                      | 标签不显示                                                                               |            |  |
|                                                                                     |  |                                                                                      |   |            |  |
|                                                                                     | 刻度                                                                                | 仅显示刻度                                                                                | 设置只显示刻度，如图：                                                                         |            |  |
|                                                                                     |                                                                                   |                                                                                      |    |            |  |
| 显示刻度和文字                                                                             |                                                                                   | 设置显示刻度和文字，如图：                                                                        |                                                                                     |            |  |
|                                                                                     |                                                                                   |   |                                                                                     |            |  |
| 不显示                                                                                 | 设置不显示，如图：                                                                         |                                                                                      |                                                                                     |            |  |
|  |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                     |            |  |
| 刻度个数                                                                                | 当刻度设置为“只显示刻度”和“显示刻度和文字”时，可设置刻度个数。                                                 |                                                                                      |                                                                                     |            |  |
|                                                                                     |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                     |            |  |
| 刻度个数为10                                                                             |                                                                                   | 刻度个数为5                                                                               |                                                                                     |            |  |
|  |                                                                                   |  |                                                                                     |            |  |

|      |     |     |                                                                                                                   |
|------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 数据来源 | 最小值 | 整数  | 输入整数数值作为滑动块最小值。如输入“1”，效果如图：<br>  |
|      |     | 区域  | 选择某单元格作为滑动块最小值。                                                                                                   |
|      | 最大值 | 整数  | 输入整数数值作为滑动块最大值。如输入“10”，效果如图：<br> |
|      |     | 区域  | 选择某单元格作为滑动块最大值。                                                                                                   |
| 影响目标 | 参数  | 参数一 | 设置控件最小值影响的参数。                                                                                                     |
|      |     |     |                                                                                                                   |

参数二  
设置控件最大值影响的参数。  
若电子表格引用的参数如下：

|       |      |  |  |  |
|-------|------|--|--|--|
| 产品编号  | 大于等于 |  |  |  |
| 产品编号2 | 小于   |  |  |  |

则滑块控件的影响目标设置如下：

设置控件格式

常规

外观

文本

滑动条设置

类型：

☒ 数值型

☐ 列表型

步长：

1

标签：

☒ 显示

☐ 不显示

刻度个数：

10

☐ 仅显示刻度

☒ 显示刻度和文字

☐ 不显示

数据来源

最小值：

☒ 整数

1

最大值：

☒ 整数

10

☐ 区域

☐ 区域

影响目标

☒ 参数

参数一：

产品编号

参数二：

产品编号2

☐ 区域

第一组 真实值：显示值：

第二组 真实值：显示值：

位置

☒ 固定

☐ 随单元格扩展



确定

取消

|    |     |               |
|----|-----|---------------|
| 区域 | 第一组 | 设置控件最小值影响的区域。 |
|    | 第二组 | 设置控件最大值影响的区域。 |

|     |       |    |             |
|-----|-------|----|-------------|
| 列表型 | 滑动条设置 | 标签 | 设置标签显示或不显示。 |
|-----|-------|----|-------------|

|                                                                                    |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 标签显示                                                                               | 标签不显示                                                  |
| <div><div>东北</div> 标签</div> <div><div></div></div> <div>东北 华北 华东 华南 华中 西北 西南</div> | <div><div></div></div> <div>东北 华北 华东 华南 华中 西北 西南</div> |

|                                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 刻度                                                                                           | 仅显示刻度                                                                                                              | 设置只显示刻度，如图：<br>   |
|                                                                                              | 显示刻度和文字                                                                                                            | 设置显示刻度和文字，如图：<br> |
|                                                                                              | 不显示                                                                                                                | 设置不显示，如图：<br>     |
| 数据来源                                                                                         | 参数                                                                                                                 | 选择当前电子表格的参数作为数据来源。                                                                                 |
|                                                                                              | 区域                                                                                                                 | 选择区域作为数据来源。                                                                                        |
| 影响目标                                                                                         | 参数                                                                                                                 | 选择受控件影响的参数。                                                                                        |
|                                                                                              | 区域                                                                                                                 | 选择受控件影响的区域。                                                                                        |
| 位置                                                                                           | 固定                                                                                                                 | 设置控件位置固定，不随单元格扩展。                                                                                  |
|                                                                                              | 随单元格扩展                                                                                                             | 设置控件随单元格扩展。                                                                                        |
| 滑条设置                                                                                         | 设置滑条的边框色为“黑色”，背景色为“蓝色”，如图：<br> |                                                                                                    |
| 效果如图：<br> |                                                                                                                    |                                                                                                    |

滑块设置

设置滑块的边框色为“黑色”，背景色为“蓝色”，如图：



效果如图：




文本

字体

设置文本的字体、字形、字号和颜色。



设置文本颜色为“蓝色”，如图：



滑动条控件只支持浏览器访问报表使用，不支持导出和打印。