

系统选项-透视分析

- 界面介绍
 - 透视分析设置
 - 字体|背景颜色设置
- 功能说明

对透视分析的设置主要包含透视分析设置和字体|背景颜色设置。

界面介绍

在“系统选项”界面，选择 **透视分析**。

导航 | 系统选项 x

公共设置 | 用户管理 | 自助仪表盘 | 灵活分析|即席查询 | 多维分析 | 电子表格 | 透视分析 | 性能优化 | 水印设置 | 微信设置 | 钉钉设置 | 指标模型 | 移动端 | 高级设置

透视分析

打开时自动刷新：

是

否

初始值(是)

恢复初始值

切换参数自动刷新：

是

否

初始值(是)

恢复初始值

修改报表自动刷新：

是

否

初始值(否)

恢复初始值

分页显示：

是

否

初始值(是)

恢复初始值

每页行数：

1000

初始值(1000)

恢复初始值

列区行区默认分类汇总：

显示

隐藏

取消

初始值(取消)

恢复初始值

行区合计位置：

上侧

下侧

初始值(下侧)

恢复初始值

列区合计位置：

左侧

右侧

初始值(右侧)

恢复初始值

分类汇总显示名称：

合计

初始值(合计)分类汇总显示名称变更会影响图形的显示

恢复初始值

使用缓存导出默认值：

是

否

初始值(是)

恢复初始值

字体|背景颜色设置

背景颜色：

#FFFFFF

初始值(#FFFFFF)

恢复初始值

表格边框颜色：

#E4E8EA

初始值(#E4E8EA)

恢复初始值

颜色值：

#E8E8E8

初始值(#E8E8E8)

恢复初始值

保存(S)

关闭(C)

功能说明

系统支持对透视分析的设置主要包含两部分的内容：

- 透视分析设置：用于设置报表中数据处理内容，如：分页显示、每页行数等。
- 字体|背景颜色设置：用于设置表格中样式内容，如：字体、背景等。

透视分析设置

设置项	说明	默认值
打开时自动刷新	用于设置透视分析打开时是否自动刷新数据。	是
切换参数自动刷新	用于设置在透视分析中切换参数时，是否刷新该参数影响的资源组件数据。	是
修改报表自动刷新	用于设置在透视分析中修改报表时，是否刷新该报表及其影响的资源数据。	否
分页显示	用于设置是否分页显示透视分析。	是
每页行数	用于设置透视分析每页行数。	1000
列区行区默认分类汇总	用于设置透视分析的列区行区是否进行分类汇总显示。	取消
行区合计位置	用于设置行分类汇总时汇总行显示的位置。	下侧
列区合计位置	用于设置列分类汇总时汇总列显示的位置。	右侧
分类汇总显示名称	用于设置列区或行区分类汇总项的列头名或行头名。	合计
使用缓存导出默认值	用于设置透视分析缓存导出的默认值	是

字体|背景颜色设置

设置项	说明	默认值
背景颜色	用于设置透视分析展现区域的背景颜色。	#FFFFFF
表格边框颜色	用于设置透视分析表格的边框颜色。	#E4E8EA
数据区	用于设置透视分析中数据区从第一行起始的单数行的颜色。	#FBFCFC
间隔行	用于设置透视分析中数据区从第一行起始的双数行的颜色。	#F2F5F5
数据区选中颜色	用于设置鼠标单击透视分析数据区单元格所在行的颜色。	#E2E6E9
列头背景颜色	用于设置透视分析列头的背景颜色。	#EBEEF0
列头字体颜色	用于设置透视分析列头字体的颜色。	#333333
列头字形	用于设置透视分析行头的字形：常规、加粗、倾斜、加粗倾斜。	加粗
列头字体大小 (px)	用于设置列头字体的大小。	12
数据字体颜色	用于设置数据区字体的颜色。	#333333
数据字体大小 (px)	用于设置数据区字体的大小。	12
行头背景颜色	用于设置行头的背景颜色。	#F3F4F6
行头字体颜色	用于设置行头的字体颜色。	#333333
行头字体	用于设置行头的字形：常规、加粗、倾斜、加粗倾斜。	常规
行头字体大小	用于设置行头的字体大小。	12
所有报表应用默认样式	<p>用于设置所有透视分析是否使用当前设置的样式。主要有如下两种情形：</p> <ul style="list-style-type: none">• 若设置“应用”，则表示所有没有设置报表级别样式的透视分析都采用当前样式。• 若未设置“应用”，则表示只有新建的透视分析采用当前样式；若新建的透视分析设置了报表级别样式，则以报表级别样式优先级最高。 <p>报表级别的样式设置详情请参见 报表设置 章节中的“字体 背景颜色”的内容。</p>	