

数据门户

- 概述说明
- 界面介绍
 - 首页
 - 首页隐藏
 - 首页显示
 - 我的空间
 - 我的空间显示
 - 我的空间隐藏
- 操作说明
 - 操作列表
 - 最大化
 - 自助仪表盘工具栏
 - 自助仪表盘组件导出

概述说明

通过资源发布功能发布主题到浏览后，可以进入报表浏览界面进行浏览。

界面介绍

在数据门户界面，包含通过 [资源发布](#) 功能发布的资源以及“我的空间”。



首页

首页指“数据门户”界面展现区展示的内容。支持设置其标题和内容，也支持将其隐藏。

设置方法： 首页可通过在“[系统运维](#) > [系统选项](#) > [公共设置](#)”界面的 [数据门户首页设置](#) 选项设置是否显示、设置标题名称以及显示的内容。

公共设置 用户管理设置 查询设置 灵活分析[即席查询设置] 多维分析设置 页面设置 移动端 缓存设置 电子表格设置 透视分析设置 分析报告设置 机器学习配置			
公共设置			
起始模块设置：	导航页	☒ 系统默认 ☐ 自定义	
数据门户首页设置：	☐ 隐藏 ☒ 显示	标题：首页	内容：openresource.jsp?resid=140280981016aa032a03 选择内部资源
隐藏发布目录中“我的空间”模块：	☐ 是 ☒ 否	初始值(否)	恢复初始值

首页隐藏



首页显示

首页显示时，支持设置首页标题以及首页显示的内容。

如下图，设置首页标题为“首页”，点击 **选择内部资源** 按钮，设置首页显示的内容。

数据门户首页设置：
☐ 隐藏 ☒ 显示
标题: 首页 内容: openresource.jsp?resid=140280981016aa032a0 选择内部资源

效果如图：




我的空间

我的空间相当于个人文件夹，用于保存个人的资源。支持设置其在“数据门户”界面显示或隐藏。


设置方法：我的空间可通过在“系统运维 > 系统选项 > 公共设置”界面的 隐藏“我的空间”模块 选项设置是否隐藏。

公共设置				用户管理设置				查询设置				灵活分析(即席查询)设置				多维分析设置				页面设置				移动端				缓存设置				电子表格设置				透视分析设置				分析报告设置				机器学习配置			
公共设置																																															
起始模块设置：																导航页				☒ 系统默认 ☐ 自定义																											
数据门户首页设置：																☐ 隐藏 ☒ 显示				标题：首页				内容：openresource.jsp?resid=140280981016aa032a03				选择内部资源																			
隐藏发布目录中“我的空间”模块：																☐ 是 ☒ 否				初始值(否)				恢复初始值																							

我的空间显示



我的空间隐藏



关于我的空间的介绍，详情请参考 [我的空间](#)。



在“系统选项”界面对数据门户的界面进行设置后，需刷新系统才生效。

操作说明

操作列表

支持对报表进行多种操作，包括“刷新、添加到收藏夹、打印”等。

点击 **更多操作** () 按钮，弹出操作列表，可对该报表进行操作。

支持的操作：刷新、添加到收藏夹、打印、编辑宏、资源授权、定位到树、查看属性、元数据分析、导出HTML、导出PNG、导出PDF、导出Word、导出Excel。




最大化

支持全屏展示。

全屏展示的操作方式有两种：

方式一：鼠标双击TAB页所在的行。

方式二：点击右上角最大化按钮（）。




2、退出全屏的操作方式：

方式一：按【ESC】键可退出全屏。

方式二：鼠标双击最上方TAB页所在的行。

方式三：鼠标移动到最上方，点击退出按钮（）。（注：该按钮为部分浏览器自带功能。）

方式四：鼠标移动到最上方，点击还原按钮（）。



自助仪表盘工具栏

用户在浏览自助仪表盘时，支持当前自助仪表盘的刷新、保存和导出操作。



打开工具方法：单击自助仪表盘左上角的“”图标，打开工具栏，从左至右依次为：刷新、保存和导出。

注意：

- 1、查看模式下的工具栏，默认所有用户拥有“刷新”按钮。
- 2、“另存”和“下载”按钮权限需要在用户管理模块中找到相应角色，在其操作权限中勾选权限设置。
- 3、自助仪表盘导出功能使用的前提：部署好导出引擎服务，详情参见 [导出引擎部署](#)。

自助仪表盘组件导出

用户在浏览自助仪表盘时，支持指定组件的导出：



关于自助仪表盘导出功能的部署详情请参考 [其它配置](#)。